IP adres instellen Windows 7.

- 5. Klik dan op **Adapterinstellingen wijzigen** dit bevindt zich aan de linker kant op uw scherm

Configuratiescherm

Draadloze netwerken beheren

Adapterinstellingen wijzigen

Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen

- 6. Klik dan met uw rechtermuisknop op de betreffende LAN-verbinding
- 7. Klik dan op Eigenschappen



- 8. Klik dan één keer op Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) zodat deze geselecteerd wordt
- 9. Klik dan op **Eigenschappen**
- ✓
 Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6)

 ✓
 Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)

 ✓
 I/O-stuurprogramma van Link-Layer Topology Discovery...

 ✓
 I/O-stuurprogramma van Link-Layer Topology Discovery Responder

 Installeren...
 Verwijderen

 Eigenschappen
- 10. In het nieuwe scherm dat wordt geopend kunt u het gewenste IP adres opgeven in het gedeelte wat rood gemarkeerd is. Het IP-adres dat u daar moet opgeven staat in de handleiding van het product.

Algemeen								
IP-instellingen kunnen automatisch deze mogelijkheid ondersteunt. Als netwerkbeheerder naar de geschik	worden t dit niet h te IP-inst	oege et ge ellinge	wezer val is, en te	n als he dient u vragen	t netwerk 1 de			
Automatisch een IP-adres late	en toewijz	en						
 Het volgende IP-adres gebrui 	ken: —							
IP-adres:								
Subnetmasker:								
Standaardgateway:		•	•	•				
O Automatisch een DNS-servera	adres late	n toe	wijzer	n				
Oe volgende DNS-serveradre	ssen gebr	uiken	:					
Voorkeurs-DNS-server:								
Alternatieve DNS-server:		•	•	•				
Instellingen tijdens afsluiten valideren Geavanceerd								
			ОК		Annuleren			

11. Als u klaar bent met het instellen van uw product dient u de instellingen weer terug te zetten naar Automatisch een IP-adres laten toewijzen en Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen. Dit om er voor te zorgen dat uw verbinding weer wordt hersteld.

Algemeen	Alternatieve configuratie								
IP-instellingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient u de netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instellingen te vragen.									
O Automatisch een IP-adres laten toewijzen									
- Het	volgende IP-adres gebruike	:							
IP-adre	85:			\mathbf{x}_{i}					
Subnet	masker:			4					
Standa	ardgateway:								
Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen									
🔘 De v	olgende DNS-serveradress	en gebr	uiken:						
Voorke	urs-DNS-server:			\mathbf{x}_{i}					
Alterna	tieve DNS-server:								
Instellingen tijdens afsluiten valideren Geavanceerd									
				ОК		Annuleren			